


Varnostni sistem - Vrsta prometa

V tem prispevku

Zadnja sprememba 22/07/2021 4:06 pm CEST

Varnostni sistem vrste prometa, je vezan na vrste prometa materialno skladiščnega poslovanja in preprečuje/dovoljuje uporabo vrst prometa pri knjiženju skladiščnega prometa skupini operaterjev. Varnostni sistem vrst prometa ne preprečuje pregleda podatkov o vrsti prometa.

Nastavitve varnostnega sistema za vrste prometa se zažene tako, da na glavnem meniju SAOP iCentra na jezičku **Administracija** izberemo **Varnostni sistem** in nato v spustnem meniju **Varnostni sistem – Vrste prometa**.



Izbor Varnostni sistem – Vrste prometa je aktiven samo za operaterja Skrbnik za uporabnike, ki imajo veljavno licenco za Materialno skladiščno poslovanje (TDR).

Odpre se nam okno s preglednico za nastavitve varnostnega sistema za vrste prometov. V stolpcih so vrste prometa, v vrsticah pa skupine operaterjev.

Podatki:						
Vrste prometa						
	I1	I	M1	P1	PI	PV
NovaSK	✓	✗				✗
Skupina 002				✓		✗

Izberemo ustrezne kvadratke in s pomočjo desnega gumba na miški odpremo meni, ki nam omogoča nastaviti pooblastila za izbrano skupino operaterjev in vrsto prometa.

NULL	Ctrl+N
Prepoved	Ctrl+P
Dovoljenje	Ctrl+D

Izbori imajo naslednji pomen:

- **Dovoljenje** – skupina ima dovoljenje za knjiženje na vrsto prometa
- **Prepoved** – skupina nima dovoljenja za knjiženje na vrsto prometa.
Operaterju preprečuje knjiženje tudi, če mu ga članstvo v drugi skupini dovoljuje.
- **NULL** – skupina nima dovoljenja za knjiženje na vrsto prometa. Če operaterju članstvo v drugi skupini dovoljuje knjiženje, mu ga ne preprečuje.