


Varnostni sistem - stroškovni nosilci

V tem prispevku

Zadnja sprememba 22/07/2021 4:12 pm CEST

Varnostni sistem - Stroškovni nosilci preprečuje/dovoljuje uporabo stroškovnih nosilcev pri knjiženju skupini operaterjev. Varnostni sistem - Stroškovni nosilci ne preprečuje pregleda podatkov za posamezni stroškovni nosilec.

Nastavitve varnostnega sistema stroškovnih nosilcev se zažene tako, da na glavnem meniju SAOP iCentra na jezičku **Administracija** izberemo **Varnostni sistem** in nato v spustnem meniju **Varnostni sistem – Stroškovni nosilci**.



Odre se nam okno s preglednico za nastavitve varnostnega sistema po stroškovnih nosilcih. V stolpcih so navedeni stroškovni nosilci, v vrsticah pa skupine operaterjev.

Podatki:												
Stroškovni nosilci												
	0000001	0000002	0000003	0000004	0000005	0000006	0000007	0000008	0000009	0000010	0000011	0000999
Likvidatura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PE Šempeter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vse	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Opusti Potrdi

Izberemo ustrezne kvadratke in s pomočjo desnega gumba na miški odpremo meni, ki nam omogoča nastaviti pooblastila za izbrano skupino operaterjev in stroškovni nosilec.

NULL	Ctrl+N
Prepoved	Ctrl+P
Dovoljenje	Ctrl+D

Izbori imajo naslednji pomen:

- **Dovoljenje** – skupina ima dovoljenje za knjiženje na šifro stroškovnega nosilca.
- **Prepoved** – skupina nima dovoljenja za knjiženje na šifro stroškovnega nosilca. Operaterju preprečuje knjiženje tudi, če mu ga članstvo v drugi skupini dovoljuje.
- **NULL** – skupina nima dovoljenja za knjiženje na šifro stroškovnega nosilca. Če operaterju članstvo v drugi skupini dovoljuje knjiženje, mu ga ne preprečuje