

Nastavitve pošiljanje e-pošte iz Saopa z MS Office365 OAuth2

V tem prispevku

Zadnja sprememba 04/03/2026 12:02 pm CET | Objavljeno 17/09/2025

MS Office365 zaradi zaščite računa ne bo več podpiral uporabe aplikacij ali naprav drugih ponudnikov, ki za prijavo v račun zahtevajo samo uporabniško ime in geslo. Zato smo v Saop programu omogočili pošiljanje z OAuth2 avtentikacijo. Navodila veljajo za osebne Office365 račune.


Za ureditev pošiljanja preko OAuth2 avtentikacije sledite spodnjim navodilom.

Nastavitve za ePoštar

1 Odpremo Saop in se prijavimo z operaterjem skrbnik.


2

Odpremo zavihek Administracija, nato Uporabniki in računalniki in nato nazivi in licence.



3

Kliknemo na ePoštar




4

In izberemo ustrezeni naziv (z dvoklikom na naziv) iz katerega bomo pošiljali e-maile. Izberemo eMail:

Edonet	Edonet
eMail	ePoštar poštni strežnik (e-mail)
FINA eRačun	FINA eRačun (HR)
HNB	Hrvatska narodna banka

5

Branje nastavitev izberemo Poštni profil



6


In nato izberemo



kjer se nam odprejo Poštni profili.

7

Če še nimamo urejenega profila ustvarimo novega s klikom na gumb Nov vnos:




8

Odpre se nam novo okno. Za tip avtentikacija izberemo OAUTH2-MS (Personal Account) in vpišemo svoj elektronski naslov. Nato kliknemo avtenticiraj.


9

Odpre se nam privzeti brskalnik v katerem se prijavimo v naš Office365 račun



10

V brskalniku in Saopu se nam izpiše:




11

Nato lahko testiramo delovanje s klikom na gumb Pošlji testno sporočilo.

Nastavitev za razporejevalca opravil


1

V Saop se prijavimo z operaterjem skrbnik. V zavihku Administracija kliknemo Razporejevalec opravil in Razporejevalec – Nastavitve



2

Odpre se nam novo okno in odpremo zavihek E-poštni račun in kliknemo gumb s tremi pikami




3

Odprejo se nam poštni profili in nadaljujemo od 8.točke dalje kot za ePoštar.

Nastavitve na operaterju

4

Odpremo zavihek Administracija, nato Uporabniki in računalniki in nato Operaterji in gesla




5

Na seznamu izberemo operaterja iz katerega želimo pošiljati in 2x kliknemo, da ga izberemo.

6

Odpre se nam novo okno. Branje nastavitev izberemo Poštni profil in nato spodaj na 3 pike



7 Odprejo se nam poštni profili in nadaljujemo od 8.točke dalje kot za ePoštar.