Dodajanje zaščite

Zadnja sprememba 22/07/2021 4:03 pm CEST

S klikom na desni miškin gumb na desnem ali levem delu zavihka "Skupine operaterji" se nam odpre spustni meni v katerem izberemo možnost Podrobnosti. Odpre se nam okno v katerega vnašamo dovoljenja za dostop do posameznega uporabnika oz. modula. Okno je enako tako za operaterje kot za skupine.

Gana (Gana Sajko)																		
		BP	BSOP	CS	DDVC	DK	DN	DOH	DOP	EK	FAK	GDA.	GKOP	KE	KOM	KRJ	MS	MSF
*	X											*		1		1		
001 demo	~																	
002 Drugi uporabnik																		
003 Tretji uporabnik																		
004 Prodajalec, trgovina z mešanim blagom, d.o.o.	~																	
005 Stranka s strankami, s.p.																		
006 Proizvajalec in trgovec z raznimi artikli s.p.	~																	
007 Proizvajalec s testnimi podatki v modelu s.p. 1	1																	
008 Proizvajalec za test MSP s planskimi cenami																		
009 Proizvajalec mešanega blaga s.p.						~												
010 Fakturist d.o.o.																		
010 Fakturist d.o.o.						Ť												

V gornjem primeru je tako operaterju najprej generalno preprečen dostop do vsega, kar ni dovoljeno. Dovoljen ima dostop do naslednjih modulov – uporabnikov:

- Modul GDA za vse uporabnike
- Vse module za uporabnike 001, 004 in 006
- Modul DK za uporabnika 009

S klikom na desni miškin gumb na okencu v matriki, se nam odpre spustni, na katerem nastavljam prepovedi oziroma dovoljenja.



Na spustnem meniju lahko izberemo naslednje akcije:

- NULL privzeti dostop do kombinacije uporabnik modul
- Prepoved

- onemogočen dostop do kombinacije uporabnik - modul

V tem prispevku



• Dovoljenje – dovoljen dostop do kombinacije uporabnik – modul